

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ ATLANTIS

Αρχικές Ρυθμίσεις

Οργάνωση → Ειδικές Παράμετροι → Αποθήκης ή Πελατών ή Προμηθευτών → [Αθροιστές

Ορίζεται η Περιγραφή που θα εμφανίζει ο κάθε αθροιστής καθώς και εάν μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Παράμετροι αποθήκης

Κωδικός	Γενικά	Αποτίμηση / Κωστολόγηση	Προτεινόμενες τιμές	Αθροιστές	Συσχετίσεις
Αθροιστής	Περιγραφή	Μεταφέρεται			
1	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 1	X			
2	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 2	X			
3	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 3	X			
4	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 4	X			
5	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 5	X			
6	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 6	X			
7	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 7	X			
8	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 8	X			
9	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 9	X			
10	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 10	X			
11	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 11	X			
12	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 12	X			
13	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 13	X			
14	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 14	X			
15	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 15	X			
16	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 16	X			

Αποδοχή Ακύρωση

Λειτουργεί μόνο στην Αποθήκη

Στήλη A

Στήλη B

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στην νέα χρήση, θα μεταφερθεί ο Αθροιστής Νο.8

Για να τεθούν σε λειτουργία οι αθροιστές θα πρέπει ο χρήστης να ορίσει στον τύπο κινήσεως τον τύπο αθροίσεως (+,-) που θέλει να κάνει:

Μεταβολή τύπου κινήσεων αποθήκης

Κωδικός: 1001

Περιγραφή: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΑΓΟΡΑ)

Α/Α	Περιγραφή	Αξία	Προσ/μο
1	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 1	Ποσότητα (Α)	+
2	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 2	Ποσότητα (Α)	--
3	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 3		
4	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 4		
5	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 5		
6	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 6		
7	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 7		
8	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 8		
9	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 9		
10	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 10		
11	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 11		
12	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 12		
13	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 13		
14	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 14		
15	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 15		
16	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 16		

Αποδοχή Ακύρωση

Στήλη Α
Εικόνα 1

Στήλη Β
Εικόνα 1

Ορίζεται το πεδίο που θέλει ο χρήστης να έχει ο συγκεκριμένος αθροιστής σε κάθε περίπτωση (Αποθήκη → Πελάτες → Προμηθευτές) υπάρχουν διαφορετικά πεδία

Ορίζεται το πρόσημο + (αυξάνει), - (μειώνει) που θα έχει ο συγκεκριμένος αθροιστής

Εικόνα 2

