

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός

Με τη συγκεκριμένη δυνατότητα μπορούμε να καταχωρήσουμε ή να διαγράψουμε μαζί σειρές ανά υποκατάστημα για όλων των ειδών τα παραστατικά.

Αυτόματη δημιουργία σειρών υπ/ματος

Επιλογή υποκαταστήματος: 1 KENTRIKO

Πρόθεμα Α/Α σειρές:

Πλήθος ψηφίων:

Αυτόματη δημιουργία σειρών...

<input checked="" type="checkbox"/> Λογιστικής	<input checked="" type="checkbox"/> Παραγωγής
<input checked="" type="checkbox"/> Λοιπών πελατών	<input checked="" type="checkbox"/> Παροχής υπηρεσιών
<input checked="" type="checkbox"/> Πωλήσεων	<input checked="" type="checkbox"/> Λήψης υπηρεσιών
<input checked="" type="checkbox"/> Λοιπών προμηθευτών	<input checked="" type="checkbox"/> Λοιπών τραπεζικών λογαριασμών
<input checked="" type="checkbox"/> Αγορών	<input checked="" type="checkbox"/> Λιστικής
<input checked="" type="checkbox"/> Ταμειακών πελατών	<input checked="" type="checkbox"/> Εντολών Παραγωγής
<input checked="" type="checkbox"/> Ταμειακών προμηθευτών	<input checked="" type="checkbox"/> Δελτίων Εργασίας
<input checked="" type="checkbox"/> Συναλλαγών τραπεζικών λογαριασμών	<input checked="" type="checkbox"/> Παραστατικών Εφοδιαστικής
<input checked="" type="checkbox"/> Αξιογράφων	<input checked="" type="checkbox"/> Παραστατικών πελάτη-προμηθευτή
<input checked="" type="checkbox"/> Αποθήκης	<input checked="" type="checkbox"/> Δελτίων ανάληψης
<input checked="" type="checkbox"/> Διακίνησης	<input checked="" type="checkbox"/> Δελτίων παραγωγής

Διαγραφή Δημιουργία Ακύρωση

Απαραίτητες Ρυθμίσεις

Για να δημιουργήσουμε θα πρέπει να έχουμε προβλέψει ούτως ώστε να είναι ενημερωμένο το **συνθετικό σειρών** για κάθε υποκατάστημα.

Όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε καταχωρήσει **σειρές πρότυπα**.

Διόρθωση υποκαταστήματος

Κωδικός Συντόμηση
Όνομα
Επαφή με
Χώρα Πόλη
Διεύθυνση
TK Φακ
1ο τηλ. 2ο τηλ.
Ενεργό Έδρα

Ειδικά στοιχεία

Κωδικός ΔΟΥ Φ.Π.Α.
Λογ. Λογιστικής Συνθετικό σειρών
Σεν. τιμ. πολιτικών
Χαρτοφυλάκιο Μητρώο TAXIS
Αποθηκ. χώρος

Λιανική

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Στοιχεία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

Κωδικός εγκατάστασης Password

Μοντέλο εργασίας

Σειρά πρότυπο είναι η σειρά που στον κωδικό της περιέχει τον χαρακτήρα (#) και δεν ανήκει σε κανένα υποκατάστημα.

Μεταβολή σειράς

Γενικά **Ειδικά στοιχεία** Δικαιώματα

A/A Κωδικός Πρόθεμα κωδικού
Περιγραφή Τελ. αριθμός
Τύπος Ενεργή
Υποκ/μα Χειρόγραφη
Απ. χώρος Αυτόματη αρίθμηση
Συμπεριφορά απ. χώρου Υποχρεωτικός Προτεινόμενος Παράγει κωδικό παραστατικού
Κλειδίμα κατάστ. εκτυπωμένου
Αυστηρή αρίθμηση
Συμμετέχει σε μετασχηματισμό

Στοιχεία εκτύπωσης

Εκτυπωτής Εκτύπωση
Φόρμα εκτ. Αντίγραφα Char Set 437 928

Προσανατολισμός σελίδας Κάθεται Οριζόντια Τύπος εκτυπωτή Draft Γραφικά

Κατά την διάρκεια της εργασίας επιλέγετε το υποκατάστημα και τον τύπο των σειρών (π.χ. Λογιστικής, Αγορών, Πωλήσεων κτλ) που θέλετε να παραχθούν αυτόματα καθώς επίσης και το πρόθεμα που θα έχει ο Αύξων Αριθμός (Α/Α) της σειράς. Στο Α/Α που θα παραχθεί θα μετέχουν οι δύο (2) τελευταίοι αριθμοί του Α/Α της σειράς πρότυπο και οι αριθμοί του προθέματος.

(Π.χ. αν η σειρά πρότυπο έχει Α/Α 70 και σαν πρόθεμα δώσετε 3 η σειρά που θα παραχθεί θα έχει ΑΑ 370. Αν η σειρά πρότυπο έχει Α/Α 370 και σαν πρόθεμα δώσετε 7 η σειρά που θα παραχθεί θα έχει ΑΑ 770.

Αν στην περιγραφή της σειράς έχετε δώσει τους χαρακτήρες (**%s**) αυτόματα τότε στη περιγραφή της σειράς που θα παραχθεί θα έχει προστεθεί το όνομα του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκει.

Σημείωση

- Αν κατά την διάρκεια καταχώρησης οποιουδήποτε παραστατικού επιλέξουμε μία από της σειρές πρότυπα, τότε αυτόματα πριν καταχωρηθεί, αλλάζει με την σειρά του υποκαταστήματος του παραστατικού.
- Αν στον σχεδιασμό ενημέρωσης λογιστικής (γέφυρα) δώσετε σειρά πρότυπο τότε ανάλογα το υποκατάστημα του παραστατικού που ενημερώνει την λογιστική η σειρά θα αλλάζει αυτόματα.

Θα πρέπει βέβαια να έχει παραβλεφθεί ώστε να υπάρχουν οι σειρές των υποκαταστημάτων. Αν τέτοια σειρά δεν υπάρχει εμφανίζεται μήνυμα λάθους.